

Sichere E-Mail Kommunikation zwischen Client und Server

Einstellungen für Outlook 2016

tops.net hat sämtliche E-Mail Kommunikation für die virtuellen Web- und Mailserver auf SSL-Verbindungen umgestellt. Unverschlüsselte Verbindungen werden nicht mehr akzeptiert.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Programm für die SSL-Kommunikation einrichten.

Inhalt

E-Mail Konto hinzufügen	2
Kontotyp wählen	3
Einrichtung eines IMAP Konto	4
Einstellungen Posteingang und Postausgang	6
Einrichtung eines POP3 Konto	7
Einstellungen Posteingang und Postausgang	9
Server und Portinformationen	10

E-Mail Konto hinzufügen

Starten Sie den Einrichtungsassistent.

Hinweis: bitte Ersetzen Sie Max Mustermann und <u>max.mustermann@bonn-online.com</u> durch Ihre individuellen Informationen

) E-Mail-K <u>o</u> nto		
I <u>h</u> r Name:	Max Mustermann	
	Beispiel: Heike Molnar	
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max.mustermann@bonn-online.com	
	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwo <u>r</u> t:	***	
Kennwort erne <u>u</u> t eingeben:	****	
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter ei	rhalten haben.
Manuelle Konfiguration ode	r zusätzliche Servertypen	

Geben Sie zuerst bei "E-Mail-Konto" Ihre persönlichen Informationen ein und wählen danach "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen" aus. Dies hat (nur) den Vorteil, dass in den nachfolgenden Dialogfenstern manche Felder bereits vorausgefüllt sind.

Klicken Sie anschließend auf "Weiter"

Kontotyp wählen

Wählen Sie nun den Kontotyp zwischen POP und IMAP aus

Hinweis: eine Änderung des Kontotyps ist nach Abschluss des Einrichtungsassistenten nicht mehr möglich. Falls Sie doch den Kontotyp ändern möchten, dann müssen Sie ein neues Konto hinzufügen.

Konto hinzufügen	×
Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.	×
Office 365 Automatische Einrichtung für Office 365-Konten	
E- <u>M</u> ail-Adresse: Beispiel: heike@contoso.com	
 POP oder IMAP Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten Exchange <u>ActiveSync</u> Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden <u>Andere</u> Verbindung mit einem der unten aufgeführten Servertypen herstellen 	
Kerio Connect (KOC Offline Edition) Secondary Transport	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen	Hilfe

Einrichtung eines IMAP Konto

Das folgende Bild zeigt die Server, Port und SSL Einstellungen für ein IMAP Konto.

Hinweis: bitte Ersetzen Sie Max Mustermann und <u>max.mustermann@bonn-online.com</u> durch Ihre individuellen Informationen

Konto hinzufügen		×
POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	s tellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max.mustermann@bonn-on	sicilergestellerist, dass alle Eintrage fichtig sind.
Serverinformationen		Vonte sinstellum zun testen
Kontot <u>v</u> p:	IMAP 🗸	Kontoeinstellungen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	imap.tops.net	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
<u>P</u> ostausgangsserver (SMTP):	smtp.tops.net	
Anmeldeinformationen		
Benut <u>z</u> ername:	max.mustermann@bonn-on	E Mail in Offlingmadury Alla
<u>K</u> ennwort:	******	E-Mail im Offinemodus: Alle
🖂 К	ennwort speiche <u>r</u> n	$\mathbf{T}_{\mathbf{r}} = \{\mathbf{r}_{\mathbf{r}}, \mathbf{r}_{\mathbf{r}}, \mathbf{r}, \mathbf$
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen		
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf "**Weitere Einstellungen"**. Es müssen nicht Einstellungen für den Empfang und den Versand vorgenommen werden

Hier muss der Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" gesetzt sein.

Internet-E-M	Mail-Einstellungen		×
Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert	
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung			
🖲 <u>G</u> lei	iche Einstellungen wie	für Posteingangsserver verwenden	
○ <u>A</u> nn	nelden mit		
B <u>e</u> n	iutzername:		
<u>K</u> en	inwort:		
	✓ Kennw	/ort speic <u>h</u> ern	
	Gesicherte Kennwortau	thentifi <u>z</u> ierung (SPA) erforderlich	
		ОК АЬ	brechen

Wählen Sie nun den Reiter "Erweitert" aus

Einstellungen Posteingang und Postausgang

Internet-E-Mail-Einstellungen X			
Allgemein Postausgangsserver Erweitert			
Serveranschlussnummern			
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden			
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:			
Postausgangsserver (S <u>M</u> TP): 587			
Verwenden Sie den folgenden <u>v</u> erschlüsselten Verbindungstyp:			
<u>S</u> ervertimeout			
Kurz 💶 Lang 1 Minute			
Ordner			
Stammordnerpfad:			
Gesendete Elemente			
Keine Kopien gesendeter Elemente speichern			
Gelöschte Elemente			
Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben			
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.			
Elemente <u>b</u> eim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen			
OK Abbrechen			

Einrichtung eines POP3 Konto

Das folgende Bild zeigt die Server, Port und SSL Einstellungen für ein IMAP Konto.

Hinweis: bitte Ersetzen Sie Max Mustermann und <u>max.mustermann@bonn-online.com</u> durch Ihre individuellen Informationen

Konto hinzufügen		×
POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	s tellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max.mustermann@bonn-on	sichergestellt ist, dass alle Eintrage fichtig sind.
Serverinformationen		
Kontot <u>v</u> p:	POP3 V	Kontoeinstellungen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	pop3.tops.net	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
<u>P</u> ostausgangsserver (SMTP):	smtp.tops.net	Neue Nachrichten übermitteln in:
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-D <u>a</u> tendatei
Benut <u>z</u> ername:	max.mustermann@bonn-on	○ Vorhandene Ou <u>t</u> look-Datendatei
<u>K</u> ennwort:	*****	Durchsuchen
⊠ к	ennwort speiche <u>r</u> n	
Anmeldun <u>a</u> mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	esicherten 1g (SPA) erforderlich	Weitere Einste <u>l</u> lungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf "**Weitere Einstellungen"**. Es müssen nicht Einstellungen für den Empfang und den Versand vorgenommen werden

Hier muss der Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" gesetzt sein.

Internet-E-M	Mail-Einstellungen		×
Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert	
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung			
🖲 <u>G</u> lei	iche Einstellungen wie	für Posteingangsserver verwenden	
○ <u>A</u> nn	nelden mit		
B <u>e</u> n	iutzername:		
<u>K</u> en	inwort:		
	✓ Kennw	/ort speic <u>h</u> ern	
	Gesicherte Kennwortau	thentifi <u>z</u> ierung (SPA) erforderlich	
		ОК АЬ	brechen

Wählen Sie nun den Reiter "Erweitert" aus

Einstellungen Posteingang und Postausgang

Internet-E-Mail-Einstellungen X			
Allgemein Postausgangsserver Erweitert			
Serveranschlussnummern			
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden			
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)			
Postausgangsserver (S <u>M</u> TP): 587			
Ver <u>w</u> enden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:			
Servertimeout			
Kurz - Lang 1 Minute			
Übermittlung			
Kopie aller Nachrichten auf <u>d</u> em Server belassen			
Vom Server <u>n</u> ach 14 🚔 Tagen entfernen			
Entfernen, wenn aus "Gelös <u>c</u> hte Elemente" entfernt			
OK Abbrechen			

Server und Portinformationen

Dienst	Servername	Port	Bemerkung
POP3	pop3.tops.net	995	SSL
IMAP4	imap.tops.net	993	SSL
SMTP	smtp.tops.net	587	StartTLS
		465	SSL
Webmail	https://webmail.tops.net		